Access Runtime のインストール

Access がインストールされていない PC でも、ランタイムを使えば Access を使うことができま す。ただし、使えるのは、入力や印刷のみになります。設定の変更などは、Access がインストー ルされていなければ行うことはできません。 ランタイムのインストール方法は以下の通りです。Windows とインストールされている Office の

<u>ビット数を確認します</u>。Windows と Office のビット数が異なる場合は、Office に合わせます。

- 1. Excel・Word・PowerPoint は閉じておく
- 2. Microsoft のダウンロードサイトにアクセス Microsoft 365 Access Runtime をダウンロードしてインストールする
- 3. [必要な言語]で日本語を選ぶと、ダウンロードボタンが表示される

日本語		\sim	
言語	カルチャ (LL-CC)	ダウンロード リンク	
日本語	ja-jp	32 ビットのダウンロード	64 ビットのダウンロード

4. 自分の PC に合わせたビット数のダウンロードボタンをクリックして保存



5. セットアップファイルを開く。ユーザー設定アカウントの制御で、[はい]をクリック



閉じる(<u>C</u>)

<u>次のようにインストールされる</u>	
Microsoft	
準備をしています	
Microsoft	×
Microsoft 365 と Office のダウンロー ド中はネットに接続したままにしてください	
すぐに完了します。	
Word や Excel を閉じていない場合は、右のメッセーシ が表示されるので、閉じてから続行する。	 Microsoft 続行する前に作業内容を保存 次のアブルを開じる必要があります:
Microsoft	Microsoft Word
準備ができました。 Microsoft 365と Office アブリがコンピューターにインストールされていま	統行(0) 年

7. スタートボタンから確認、起動するとメッセージが表示されるが、[OK]をクリックすると 起動せずに消える

		Microsoft Access R ? - 0 ×
	Access	フィードバック
おすすめ		お気に入りの点 なたころ。 和広の場合での時間の多くたらますお向いまであい、 和広の場合
Access		 不満た点 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
最近追加		提案がある
		Merosoft Access X
		Exact Access を記載するには、Microsoft Access フィームを見ています Microsoft Access を記載するには、Microsoft Access フィームを見たり、データベースを指定してコマンドプロンプトから Microsoft Access を実行する必要が知らます。
		OK
	77-87699	
	J31/19- AJ535	

Access を使うには、Access ファイルを直接開いてください。

Access ランタイムのインストール

- ビット数の確認方法
 - (1) Windows の場合
 - ① 任意のフォルダーを開く
 - ② 左の領域で[PC]を右クリックして[プロパティ]をクリック

ファイル ホーム 共有 表示			
← → * ↑ 🖹 > PC > ドキュメント			
✓			
折りたたみ(A)			
		デバイスの仕様	
スタート メニューにピン留めする			
ネットワーク ドライブの割り当て(N)			
新しいウィンドウで開く(E)		デバイス名	
クイック アクセスにピン留めする		プロセッサ	
ネットワーク ドライブの切断(C)			
		実装 RAM	
イバーブーブの場所を迫加する(L)		デバイス ID	
削除(D)		プロダクト ID	
名前の変更(M)		システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ
プロパティ(R)	\rightarrow	ペンとタッチ	10 タッチ ポイントでのタッチのサポート

※ [Pause] キーがあれば、 [Windows] キー+ [Pause] キーですぐにわかります。

(2) Office の場合

- ① Excel·Word·PowerPoint のいずれかを開く
- ② [ファイル]-[アカウント]をクリック
- ③ 右の領域で[バージョン情報]をクリック

